

DRIVER DISPOSITIUS

Guia bàsica EPSON SCAN

EPSON[®]

Epson Scan és el programa utilitzat per escanejar arxius amb els escàners de l'aula. Permet digitalitzar qualsevol arxiu amb una mida màxima de Din A3 a diversos formats com .jpg, .pdf, etc.

2018

ETSAB

ServeiTIC



Un cop iniciat el programa ens dóna a escollir entre els tres tipus d'escàners instal·lats en l'aula.

EPSON DS-50000/60000/70000

EPSON GT-20000

EPSON Perfection 3170

Tenim tres modes de treball:

Fàcil

Oficina

Professional

Mode Fàcil

Troblem una finestra on el primer de tot podem escollir el tipus de document:

Fotografia / Il·lustració / Revista / Diari / Text o dibuix lineal

A continuació veiem una altra opció per escollir entre:

color / grisos / Blanc i Negre

Posteriorment podem veure una altra finestra per escollir la resolució de píxels per polzada.

Pantalla/web (72ppp) Impressió (300ppp) Personalitzada

Un altre quadre que trobem es el ajustos d'imatge.

Destramat / Restauració de Color / Correcció de clarobscur / Eliminació de la pols

En el requadre "Brillo" podem ajustar el nivell de brillantor del document.

Brillo(N)...

La icona "Previo"



Previo

indicarà a l'escàner realitzar una passada al document. Se'ns obrirà una nova finestra on podem seleccionar la zona que realment volem escanejar.

Un cop haguem seleccionat la zona, o sense fer-ho, podem donar al botó d' "Escanear".

Se'ns obrirà una nova finestra on ens sortirà:



Escanear

Lloc per guardar: en principi es guarda a la carpeta "Mis Documentos" o "Mis Imágenes" però en l'opció "Personalizado" podem escollir la nostra memòria USB o l'Escriptori. Cal tenir en compte que en aquest últim lloc s'esborrarà tot un cop es tanqui la sessió.

Nom de l'arxiu: podem modificar el nom i número de l'arxiu.

Format d'imatge: pots escollir entre jpg, pdf, tiff...

En acceptar començarà a escanejar.

Mode Oficina

És pràcticament igual que el Mode Fàcil. Trobem per escollir el tipus d'imatge, el tipus de document, el tamany i orientació (deixar marcat "Detección Automática"), la resolució i en principi no editar l'opció d'imatge. També trobem els ajustos d'imatge i les mateixes opcions de "Previo" "Escanear" i "Guardar".

Mode Professional

Primer de tot ens surt una finestra per guardar el perfil d'escanejat. No cal realitzar cap operació a no ser que vulguem crear diversos perfils d'escanejat.

Troblem una finestra anomenada Original i on podem indicar el tipus de document a escanear (Reflectante / Película), i el tipus d' "Auto Exposición" (Foto / Documento).

A més podem escollir si volem una imatge a 24 o 8 bits, la resolució escollida (mirar opcions de modo fàcil) i el tamany del document de destí.

En "Ajustes" trobem "Auto Exposición"



"Ajuste de Histograma"



"Corrección de Tono"



"Ajuste de Imgaen"



"Paleta de Colores"



Reiniciar.

També trobem els ja citats anteriorment "Desenfocar máscara", "Desentramado", "Corrección clarscuró", "Eliminación del Polvo" (on podem escollir els nivells) i la "Restauración de Color".

Finalment podem premer a "Previo", " Escanear" i Guardar.

